U盘_SD卡下载程序



前期准备:U盘文件系统 FAT32,大小要求 32G 以内,USB2.0 接口。

在 U 盘根目录下,新建一个非中文名的文件夹,如 USB project。



方法1

步骤1.打开 EBProV600 软件→打开要下载的程序→编译程序→单击【工

程文件】 菜单→单击【建立 U 盘与 SD 卡所需的下载资料】。如图:



步骤 2.单击【建立 U 盘与 SD 卡所需的下载资料】后,弹出对话框,选择保存下载资料的目录(选择 U 盘根目录下的 USB project 文件夹),点【建立】。如图:

建立使用 U盘与 SD 卡所需的下载资料	×
选择保存下载资料的目录: 点浏览, 目录为U盘根目录下的USB pro	ject文件夹
F:\USB project	浏览
□ 使用系统设置 (请使用 OS 20131106 或更新版本的 OS)	
系统设置文件位置:	
c:/	浏览
□ 用尸目定义升机画面 	
c:/	浏览
□ 配方数据 (RW)	
□ 配方数据 (RW_A)	
□ 资料取样	
□ 使用分期付款	
建立 系统设置	关闭

步骤 3.建立成功后, U 盘从电脑端拔下, 连接至触摸屏, 屏幕识别到后

弹出下图 所示窗口,选择【Download】。(建议此时触摸屏断开通讯)



步骤 4.输入下载程序的密码,默认是 111111,之后点 OK。如图:



步骤 5.密码输入正确后弹出下图所示窗口,点 usbdisk→usbdisk_a_1→ 选中 USB project 文件夹,点 OK。(注意:选择到 USB project 这一层 就可以了)



程序开始下载-----Download project Files...

方法 2.

步骤 1.双击 EBPro 软件快捷图标【Utility Manager】, 单击【传输】→单击 【建立 U 盘与 SD 卡所需的下载资料】。如图:



步骤 2.单击【建立 U 盘与 SD 卡所需的下载资料】后,弹出对话框,选择保存下载资料的目录(选择 U 盘根目录下的 USB project 文件夹),同时还需选择要下载程序的 exob 文件(跟方法 1 的区别),之后点【建立】。如图:

建立使用在 U盘与 SD 卡所需的下载资料	×
选择保存下载资料的目录:	
F:\USB project	浏览
数据来源	
 ✓ 工程文件 请输入 EXOB 文件名称 ! 	浏览
□ 配方数据 (RW)	
□用户自定义开机画面	
建立	离开

步骤 3.建立成功后, U盘从电脑端拔下, 连接至触摸屏, 屏幕识别到后弹出

下图 所示窗口,选择【Download】。(建议此时触摸屏断开通讯)



步骤 4.输入下载程序的密码,默认是 111111,之后点 OK。如图:



步骤 5.密码输入正确后弹出下图所示窗口 , 点 usbdisk→usbdisk_a_1→选

中 USB project 文件夹 , 点 OK。(注意:选择到 USB project 这一层就可以了)



程序开始下载------Download project Files...